

al op versie 19.2, dan heb je zelfs nog een extra tabblad 'Tina'.

Wil je het echt persoonlijk, klik dan op het plusteken linksonder en navigeer naar de folder met je eigen foto's. Voeg die via de knop 'Open' rechtsonder toe aan de lijst. Klik daarna op de foldernaam en selecteer je favoriete foto. Mint zoomt zover in dat de foto de hele desktop bedekt. Heb je bijvoorbeeld liever een mozaiek of de hele foto, gebruik dan de knop 'Settings' rechtsboven.

VARIATIE OP EEN THEMA

Voor een volledig andere look van je desktopomgeving ga je in het startmenu naar 'Preferences -> Themes'. Vind je de Mint-groene kleuren van de icoontjes maar niks, dan zet je zo om in de kleur van je gading bij 'Icons'. Voor een mooie overall look doe je dat dan meteen ook voor 'Desktop' en 'Controls', zodat je hele bureaublad inclusief icoontjes en knopjes dezelfde uitstraling hebben. Voor nog meer keus uit thema's klik je boven op 'Add/Remove'. Download vervolgens de gewenste variant via de download-pijl rechts en ga dan terug naar 'Themes' om hem te activeren.

DESK APPLETS

Het klokje rechtsonder in de system tray is zo ongeveer standaard op alle distributies. Bij Mint kun je de tijd ook als applet op je desktop plaatsen. Dat heet dan een desklet. Klik daartoe rechts op je bureaublad en kies vervolgens 'Add Desklets'. Selecteer dan 'Clock desklet' en klik tenslotte op het plusteken onderin. Nu weet de desktop ook hoe laat het is. Verplaats de desklet zo nodig met de muis naar een geschiktere plek.

Standaard zijn er maar enkele desklets beschikbaar. Heel wat meer vind je via de knop 'Download'. Daaronder bevinden zich bijvoorbeeld desklets voor het weer en de kalender. Er zitten ook kleine applicaties bij, zoals Note om snel aantekeningen op je bureaublad te maken. Net als bij de thema's moet je zo'n desklet eerst downloaden. Daarna staat hij in het tabblad 'Manage' bij de lijst van al aanwezige desklets.

TAAKBALK

Om dergelijke applets aan de system tray toe te voegen klik je rechts op de taakbalk en kies je in het contextmenu 'Add applets to the panel'. De werkwijze is verder net als voor

desklets hierboven. In dat contextmenu vind je nog meer handige opties. Wil je bijvoorbeeld dat de taakbalk automatisch verborgen wordt, gebruik dan 'Panel settings' en kies de gewenste optie bij 'Auto-hide panel'. Heb je onvoldoende aan één panel, kies dan 'Modify panel -> Add panel'. Ontevreden over de volgorde van de icoontjes in de taakbalk? Klik op 'Panel edit mode' en sleep ze naar de gewenste plek.

PERSOONLIJK MENU

Zelfs het startmenu is niet in beton gegoten. Om dit aan te passen klik je er met de rechtermuisknop op en kies je vervolgens 'Configure'. Klik nu bovenaan op 'Menu'. Hier vind je enkele opties zoals het al dan niet tonen van icoontjes. Om het menu zelf te bewerken klik je op 'Open the menu editor'. Als je bepaalde applicaties toch nooit gebruikt, haal je de betreffende vinkjes weg. Je ziet ze dan niet meer in het startmenu. Toevoegen kan ook. Ben je bijvoorbeeld een fervent Python programmeur, zet dan bij 'Programming' een vinkje bij 'Python'. Nu open je de Python shell rechtstreeks vanuit het startmenu. Met de knoppen 'New

Menu' en 'New Item' maak je het menu helemaal op maat.

SNELKOPPELINGEN

Op de desktop staan een aantal icoontjes. Hiermee open je bijvoorbeeld snel je home directory in de file browser. Het is handig om andere veelgebruikte applicaties hieraan toe te voegen. Dat doe je door in het startmenu rechts te klikken op de gewenste applicatie. Er verschijnt nu een submenu. Kies hier 'Add to desktop' om de snelkoppeling aan te maken op je bureaublad. Je vindt hier ook de opties 'Add to panel' en 'Add to favorites'. Met de eerste voeg je een snelkoppeling toe aan de taakbalk, terwijl je de tweede gebruikt om die in de favorietenlijst links in het startmenu te zetten.

VOOR DE TOETSENIST

De muis is praktisch, maar om lekker vlot te werken gaat niets boven het toetsenbord. Daarom zijn er standaard op Mint al heel wat toetsencombinaties actief. Een bekende is Alt+Tab om door de openstaande vensters te wandelen. Voor een overzicht daarvan gebruik je de

▼ Afbeelding 2: Onze selectie draaiknoppen.

